Configurer un serveur POP3

© Mathieu DECORE

5 février 2002

Table des matières

1 Configurer un serveur POP3

Pour configurer une serveur POP3, il suffit de mettre en place un serveur de méls pour un réseau local, sur lequel tourne un programme qui gérera les connexions POP3 de l'extérieur. Pour la configuration de `sendmail`, voir **??** page **??** pour une configuration faite avec le kit jussieu ou **??** page **??**.

La configuration proprement dite sur serveur POP se fait en plusieurs étapes :

- décommenter les lignes suivantes :
  ```
  pop3    110/tcp    # Post Office Protocol - Version 3
  pop3    110/udp    # Post Office Protocol - Version 3
  ```
  dans le fichier `/etc/services` ;
- décommenter la ligne suivante :
  ```
  pop3  stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/popper -s
  ```
  dans le fichier `/etc/inetd.conf` ;
- relancer `inetd` :
  ```
  killall -HUP inetd
  ```
- installer le programme `ipop3d`, qui peut se trouver dans le paquetage `imap`.

Et voilà ! Tous les utilisateurs ayant un compte sur le serveur pourront interroger leurs méls au travers d'une connexion POP3, comme en utilisant `fetchmail`, par exemple. Pour interdire l'accès en login à ce serveur, changer le shell lancé à chaque connexion. Pour cela, il faut éditer le fichier `/etc/passwd` :

```
mdecore:x:500:100:Mathieu DECORE:/home/mdecore:/bin/bash
```

et remplacer le dernier champ (`/bin/bash`) par `/bin/false`.